

I'm not a bot































Para gerir e partilhar facilmente conteúdo em todos os seus dispositivos e na nuvem, use o cliente de sincronização para computador da Google: o Drive para computador. Se editar, eliminar ou mover um ficheiro na nuvem, a mesma alteração ocorre no seu computador e dispositivos, e vice-versa. Desta forma, os ficheiros estão sempre atualizados e podem ser acedidos a partir de qualquer dispositivo. Pode usar o Drive para computador para: Abrir ficheiros armazenados na nuvem diretamente no computador. Encontrar e organizar os seus ficheiros no sistema de ficheiros do computador sem usar espaço de armazenamento. Sincronizar pastas do seu computador com o Google Drive. Quando faz a sincronização, os seus ficheiros são transferidos da nuvem e carregados a partir do disco rígido do computador. Depois da sincronização, os ficheiros do computador correspondem aos ficheiros na nuvem. Os ficheiros permanecem atualizados e acessíveis, e todas as alterações feitas são aplicadas em todos os dispositivos. Guarde ficheiros e pastas para utilização offline. Isto inclui ficheiros de discos partilhados. Colabore em ficheiros do Microsoft Office em tempo real. Se usar o Outlook no Windows com uma conta profissional ou escolar, envie e guarde ficheiros com o Microsoft Outlook. Importante: antes de começar, verifique se o seu sistema operativo é compatível com o Drive para computador. Transfira o Drive para computador: TRANSFERIR PARA WINDOWS Abra o ficheiro "GoogleDriveConfiguração.exe". Siga as instruções no ecrã. Dica: se usar uma conta profissional ou escolar, pode não conseguir usar o Drive para computador ou a sua organização pode ter de o instalar por si. Se tiver dúvidas, pergunte ao seu administrador. No Drive para computador, pode encontrar o menu do Drive para computador no tabuleiro do sistema na parte inferior direita. Dica: para mostrar ícones ocultos, clique na seta. Afixe o Drive para computador para que seja mais fácil encontrá-lo quando está fechado. Para adicionar o Drive ao menu Iniciar: no menu Iniciar, clique com o botão direito do rato em Drive Afixar e depois em Iniciar. Para adicionar o Drive à barra de tarefas: no menu Iniciar, clique com o botão direito do rato em Drive Afixar na barra de tarefas. Importante: antes de começar, verifique se o seu sistema operativo é compatível com o Drive para computador. Transfira o Drive para computador: TRANSFERIR PARA MAC Abra o ficheiro "GoogleDrive.dmg". Siga as instruções no ecrã. Dica: se usar uma conta profissional ou escolar, pode não conseguir usar o Drive para computador. A sua organização tem de o instalar por si. Se tiver dúvidas, pergunte ao seu administrador. No Drive para computador, pode encontrar o menu do Drive para computador na barra de menu na parte superior direita. Afixe o Drive para computador para que seja mais fácil encontrá-lo quando está fechado. Para adicionar o Drive à Dock: na pasta "Aplicações", arraste a app do Drive para o lado esquerdo da linha que separa as apps usadas recentemente. Inicie sessão no Drive para computador Sync files and folders to Drive for Desktop Para ver este vídeo com descrições áudio, aceda a Sync files and folders to Drive for Desktop (Sincronize ficheiros e pastas com o Drive para computador). Quando abre o Drive para computador pela primeira vez, recebe a notificação "O Google Drive quer iniciar a sincronização". Clique em OK. No computador, abra o Drive para computador . Pode sincronizar os ficheiros do seu computador para o Google Drive e fazer uma cópia de segurança para o Google Fotos. No computador, abra o Drive para computador . Clique em Definições Preferências. No lado esquerdo, clique em Pastas do seu computador. Selecione uma opção: Sincronizar com o Google Drive: as alterações a ficheiros na pasta sincronizada refletem-se no Drive. As alterações no Drive refletem-se no computador. As pastas sincronizadas são apresentadas em "Computadores". Fazer cópia de segurança para o Google Fotos: só são carregados vídeos e fotos. As fotos ou os vídeos que eliminar num local não são eliminados noutro. As edições são carregadas como novas imagens. Pode encontrar as suas fotos e vídeos a partir de qualquer dispositivo online ou na app Google Fotos para dispositivos móveis. Use o Drive para computador com o macOS Faça a sincronização com o Google Drive e o Google Fotos Importante: Se só armazenar fotos e vídeos, recomendamos que faça uma cópia de segurança no Google Fotos. Se armazenar os ficheiros em fotos e vídeos, estes são carregados duas vezes e ocupam mais do seu armazenamento Google. O armazenamento associado à rede (NAS) só é compatível com cópias de segurança no Google Fotos. Importante: se tiver várias fotocâmas da Apple, só é sincronizada a fotocâma do sistema com o Google Fotos. Pode sincronizar todas as fotocâmas da Apple no Drive. Se sincronizar uma fotocâma da Apple com o Drive, todos os conteúdos são sincronizados. Não recomendamos que faça alterações a estes ficheiros a partir de outro computador ou na nuvem, uma vez que isto pode danificar a sua fotocâma. A fotocâma do sistema é a única fotocâma que funciona com os Álbuns partilhados. A minha partilha e as Fotografias no iCloud. Se só tiver uma fotocâma, esta é a fotocâma do sistema. Caso contrário, a primeira fotocâma que criar ou abrir no Fotos é a fotocâma do sistema. Quando transfere fotos e vídeos do iCloud e os carrega para o Google Fotos, o espaço no disco rígido é temporariamente usado. Saiba como fazer uma cópia de segurança de fotos e vídeos. Aceda aos seus ficheiros quando estiverem sincronizados No computador, clique no seu nome Google Drive . Pode encontrar várias opções com base na sua utilização do Drive: O meu disco: contém os seus ficheiros e pastas pessoais. Discos partilhados: contém ficheiros e pastas que outras pessoas partilham consigo. Outros computadores: apresenta ficheiros sincronizados a partir de outros computadores ligados à sua Conta Google. Clique duas vezes no ficheiro que quer abrir. Os ficheiros criados no Google Docs, Sheets, Slides ou Forms são abertos no seu navegador de Internet. Outros ficheiros, como documentos do Word ou ficheiros .pdf, são abertos nos respetivos programas predefinidos no seu computador. Dica: se o Drive e a pasta "O meu disco" estiverem vazios, não consegue encontrar as vistas "Discos partilhados" nem "Outros computadores". Personalize as definições do Drive para computador Melhorar a sua experiência do Drive para computador com as definições avançadas. Pode Personalizar as preferências de sincronização. Ativar ou desativar a presença em tempo real com o Microsoft Office. Personalizar as definições do Google Fotos. Personalizar definições gerais, como o lançamento automático, hotkeys e definições de proxy. Saiba como personalizar as definições do Drive para computador. Abra ficheiros e pastas offline Pesquise os seus ficheiros do Drive Para encontrar os seus ficheiros no Drive, pesquise no Drive para computador. Ao contrário do Windows ou do Spotlight do macOS, a pesquisa no Drive para computador garante que a sua pesquisa inclui todos os ficheiros de localizações de streaming do Drive. No computador, abra o Drive para computador . Clique em Pesquisar . Introduza os seus termos de pesquisa. Dica: pode usar as mesmas pesquisas avançadas da versão Web do Drive. Abra o ficheiro. Se o ficheiro estiver no computador, é aberto com a aplicação associada. Caso contrário, é aberto na versão Web do Drive. Dica: para abrir a janela de pesquisa, também pode usar a combinação de hotkeys de pesquisa. Trabalhe em ficheiros do MS Outlook e Office Espelhamento de O meu disco O espelhamento e o streaming são duas formas de sincronizar os seus ficheiros. As pastas do seu computador só podem ser espelhadas. Só é possível fazer stream dos discos partilhados e outros computadores. É possível espelhar ou fazer stream de O meu disco. Quando o Drive para computador é instalado, é feito stream da pasta "O meu disco". Pode atualizar as suas preferências e optar por espelhar ou fazer stream de O meu disco depois da instalação. Saiba mais sobre as opções de streaming e espelhamento com o Drive para computador. Saiba como encontrar e corrigir erros no Drive para computador No Drive para computador, é apresentada a faixa "Ocorreram alguns erros" em "Atividade". Para apresentar a lista de erros, pode: Clicar no link no banner. Clicar em Definições Lista de erros. Saiba como corrigir erros. Recursos relacionados PesquisaLimpar pesquisaFechar pesquisaGoogle AppsMenu principalPesquisar no Centro de ajuda Para gestionar y compartir contenido fácilmente entre todos tus dispositivos y la nube, usa el cliente de sincronización con ordenador de Google: Drive para ordenadores. Si editas, eliminas o mueves un archivo en la nube, se aplicará el mismo cambio en tu ordenador y en tus dispositivos, y viceversa. De este modo, tus archivos estarán siempre actualizados y podrás acceder a ellos desde cualquier dispositivo. Puedes usar Drive para ordenadores: Abrir los archivos almacenados en la nube directamente en tu ordenador. Ver y organizar tus archivos en el sistema de archivos de tu ordenador sin usar espacio de almacenamiento. Sincronizar carpetas de tu ordenador con Google Drive. Cuando haces una sincronización, tus archivos se descargan de la nube y se suben a la unidad de disco duro de tu ordenador. Después de la sincronización, los archivos de tu ordenador coincidirán con los que tienes en la nube. Tus archivos se mantienen actualizados y accesibles, y cualquier cambio que hagas se aplica en todos tus dispositivos. Puedes guardar archivos y carpetas para usarlos sin conexión. Esto incluye los archivos de unidades compartidas. Colabora en archivos de Microsoft Office en tiempo real. Si usas Outlook en Windows con una cuenta de trabajo o de centro educativo, puedes enviar y guardar archivos con Microsoft Outlook. Importante: Antes de empezar, comprueba que tu sistema operativo es compatible con Drive para ordenadores. Descarga Drive para ordenadores: DESCARGAR PARA WINDOWS Abre "GoogleDriveSetup.exe". Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla. Nota: Si utilizas una cuenta de trabajo o de centro educativo, quizás no puedas utilizar Drive para ordenadores o puede que tu organización tenga que instalar esta aplicación por ti. Si tienes dudas, pregunta a tu administrador. En Drive para ordenadores, en la parte inferior derecha de la bandeja del sistema se encuentra el menü de Drive para ordenadores . Nota: Para "Mostrar íconos ocultos", haz clic en la flecha. Para encontrar Drive para ordenadores más fácilmente cuando está cerrada, puedes fijarla. Para añadir Drive al menü Inicio: en el menü Inicio, haz clic con el botón derecho en Drive Anclar a Inicio. Para añadir Drive a la barra de tareas: en el menü Inicio, haz clic con el botón derecho en Drive Anclar a la barra de tareas. Importante: Antes de empezar, comprueba que tu sistema operativo es compatible con Drive para ordenadores. Descarga Drive para ordenadores: DESCARGAR PARA MAC Abre "GoogleDrive.dmg". Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla. Nota: Si utilizas una cuenta de trabajo o de centro educativo, es posible que no puedas usar Drive para ordenadores. Tu organización debe instalarla por ti. Si tienes dudas, pregunta a tu administrador. En la parte superior derecha de la barra de menü de Drive para ordenadores, se encuentra el menü de Drive para ordenadores . Para encontrar Drive para ordenadores más fácilmente cuando está cerrada, puedes fijarla. Para añadir Drive a tu Dock: en la carpeta "Aplicaciones", arrastra la aplicación Drive a la parte izquierda de la línea de separación de las aplicaciones usadas recientemente. Iniciar sesión en Drive para ordenadores Sync files and folders to Drive for Desktop Para ver este mismo vídeo con audiodescripciones, ve a Sincronizar archivos y carpetas con Drive para ordenadores. La primera vez que abras Drive para ordenadores, recibirás la notificación "Google Drive quiere iniciar la sincronización". Haz clic en Aceptar. En tu ordenador, abre Drive para ordenadores. Puedes sincronizar archivos de tu ordenador con Google Drive y crear copias de seguridad en Google Fotos. En tu ordenador, abre Drive para ordenadores. Haz clic en Configuración Preferencias. A la izquierda, haz clic en Carpetas de tu ordenador. Selecciona una opción: Sincronizar con Google Drive: los archivos que cambies en la carpeta sincronizada se reflejarán en Drive. Los cambios de Drive se reflejarán en tu ordenador. Las carpetas sincronizadas se mostrarán en "Ordenadores". Crear una copia de seguridad en Google Fotos: solo se suben las fotos y los vídeos. Las fotos o los vídeos que elimines de un lugar no se eliminarán de otro. Los cambios se suben como imágenes nuevas. Podrás ver tus fotos y vídeos en cualquier dispositivo online o en la aplicación móvil Google Fotos. User Drive para ordenadores con macOS Sincronizar con Google Drive y Google Fotos Importante: Si solo almacenas fotos y vídeos, te recomendamos que crees copias de seguridad en Google Fotos. Si guardas tus archivos en fotos y vídeos, se subirán dos veces y ocuparán más espacio de almacenamiento de Google. El almacenamiento conectado a una red (NAS) solo admite copias de seguridad en Google Fotos. Importante: Si tienes varias bibliotecas de fotos de Apple, solo se sincronizará la fotocâma del sistema con Google Fotos. Puedes sincronizar todas las fotocâmas de Apple con Drive. Si sincronizas una fotocâma de Apple con Drive, se sincronizará todo el contenido. No te recomendamos que hagas cambios en estos archivos desde otro ordenador o en la nube, ya que se podría dañar tu biblioteca. La fotocâma del sistema es la única que funciona con Fotos en iCloud, Álbumes compartidos y Mis fotos en streaming. Si solo tienes una fotocâma, se trata de la fotocâma del sistema. Si tienes más de una, la primera fotocâma que crees o abras en Fotos será tu fotocâma del sistema. Cuando descargas fotos y vídeos de iCloud y los subes a Google Fotos, utilizan temporalmente el espacio de tu unidad de disco duro. Más información sobre cómo crear copias de seguridad de fotos y vídeos Accede a tus archivos cuando están sincronizados En un ordenador, haz clic en tu nombre Google Drive . Hay varias opciones según el uso que hagas de Drive: Mi unidad: contiene tus archivos y carpetas personales. Unidades compartidas: contiene archivos y carpetas que otros usuarios han compartido contigo. Otros ordenadores: muestra los archivos sincronizados desde otros ordenadores conectados a tu cuenta de Google. Haz doble clic en el archivo que quieras abrir. Los archivos que hayas creado en Documentos, Hojas de cálculo, Presentaciones o Formularios de Google se abrirán en tu navegador web. Otros archivos, como documentos de Word o archivos .pdf, se abren con sus programas predeterminados en el ordenador. Nota: Si la carpeta de tu unidad de Drive y de "Mi unidad" están vacías, no verás las vistas "Unidades compartidas" ni "Otros ordenadores". Personalizar la configuración de Drive para ordenadores Mejora tu experiencia con Drive para ordenadores gracias a la configuración avanzada. Puedes hacer lo siguiente: Personalizar las preferencias de sincronización. Habilitar o inhabilitar la presencia en tiempo real con Microsoft Office. Personalizar los ajustes de Google Fotos. Personalizar ajustes generales, como el inicio automático, teclas de acceso rápido y la configuración de proxy. Más información sobre cómo personalizar tu configuración de Drive para ordenadores Abrir archivos y carpetas sin conexión Buscar archivos de Drive Para buscar archivos de Drive, usa Drive para ordenadores. Cuando haces una búsqueda en Drive para ordenadores, en lugar de en Búsqueda de Windows o en Spotlight de macOS, te aseguras de que en la búsqueda se incluyen todos los archivos de la ubicación de streaming de Drive. En tu ordenador, abre Drive para ordenadores . Haz clic en Buscar . Escribe los términos de búsqueda. Abre tu archivo. Si el archivo se encuentra en tu ordenador, se abrirá en la aplicación correspondiente. De lo contrario, se abrirá en la versión web de Drive. Nota: Para abrir la ventana de búsqueda, también puedes usar la combinación de teclas de acceso rápido de la búsqueda. Trabajar en archivos de MS Outlook y de Office Replicar Mi unidad La replicación y la opción de ver archivos sin descargarlos son dos formas de sincronizar tus archivos. Las carpetas de tu ordenador solo se pueden replicar. El contenido de las unidades compartidas y de otros ordenadores solo puede verse sin descargar. Mi unidad se puede replicar o ver sin descargar. Al instalar Drive para ordenadores, se muestra la carpeta "Mi unidad" sin descargarlos. Tienes la opción de actualizar tus preferencias y elegir si quieres replicar o ver sin descargar esta carpeta después de la instalación. Consulta las opciones de replicación y de ver archivos sin descargarlos con Drive para ordenadores. Consulta cómo buscar y corregir errores en Drive para ordenadores En Drive para ordenadores, se muestra el banner "Se han producido algunos errores" en "Actividad". Para mostrar la lista de errores, puedes optar por una de estas dos opciones: Hacer clic en el enlace del banner. Hacer clic en Configuración Lista de errores. Consulta más información sobre cómo corregir errores. Recursos relacionados BúsquedaBorrar búsquedaCerrar búsquedaAplicaciones de GoogleMenü principalBuscar en el Centro de ayuda Importante: Para utilizar Google Earth Pro y sus funciones, debes tener una de las siguientes versiones de la aplicación: Versión 7.1.8 o una posterior para usar Google Earth Pro. Versión 7.3.3 o una posterior para acceder a Google Street View desde Google Earth Pro. Para instalar Google Earth Pro o actualizarla a la última versión, descarga la aplicación. Requisitos del sistema Para poder ejecutar Google Earth Pro, tu sistema debe cumplir todos los requisitos mínimos. Requisitos de configuración para sistemas Windows Requisitos mínimos: Sistema operativo: Windows 7 CPU: 1 GHz o más rápida Memoria del sistema (RAM): 2 GB Disco duro: 2 GB de espacio disponible Conexión a Internet Procesador gráfico: compatible con DirectX 9 u OpenGL 1.4 Requisitos recomendados: Sistema operativo: Windows 7 o superior CPU: 2 GHz de doble núcleo o más rápida Memoria del sistema (RAM): 4 GB Disco duro: 4 GB de espacio disponible Conexión a Internet de alta velocidad Procesador gráfico: compatible con DirectX 11 u OpenGL 2.0 Requisitos de configuración para sistemas Mac Requisitos mínimos: Sistema operativo: Mac OS 10.8 CPU: Intel de 64 bits Memoria del sistema (RAM): 2 GB Disco duro: 2 GB de espacio disponible Conexión a Internet Procesador gráfico: compatible con OpenGL 1.4 Requisitos recomendados: Sistema operativo: Mac OS 10.8 o superior CPU: Intel de 64 bits de doble núcleo Memoria del sistema (RAM): 4 GB Disco duro: 4 GB de espacio disponible Conexión a Internet de alta velocidad Procesador gráfico: compatible con OpenGL 2.0 Requisitos de configuración para sistemas Linux Requisitos mínimos: Sistema operativo: Ubuntu 14/Fedora 23 (o equivalente) o versiones posteriores CPU: compatible con AMD64, 1 GHz Memoria del sistema (RAM): 2 GB Disco duro: 2 GB de espacio disponible Conexión a Internet de alta velocidad Subistema de gráficos 3D: compatible con OpenGL 2.0 Pantalla: 1280x1024 en color de 32 bits Google Earth Pro funciona con las versiones más recientes de las distribuciones de Linux Ubuntu y Fedora. Google Earth Pro también puede ejecutarse en otras distribuciones populares. Sin embargo, debido a la gran variedad de plataformas Linux disponibles, no se puede garantizar su funcionamiento. Instalar Google Earth Pro Instalar Earth Pro en Windows Descarga Google Earth Pro. Haz doble clic en el archivo y sigue los pasos del proceso de instalación. Para abrir Google Earth Pro, haz clic en Inicio Programas Google Earth Pro. A continuación, haz clic en Google Earth Pro. Instalar Earth Pro en un Mac Descarga Google Earth Pro. Abre "GoogleEarthProMac-Intel.dmg". Abre el archivo "Install Google Earth Pro.pkg" y sigue los pasos del proceso de instalación. Para abrir Google Earth Pro, abre tu carpeta de aplicaciones y haz doble clic en Google Earth Pro. Nota: Durante la instalación, Mac OS X te pedirá la contraseña de administrador. Esta información nunca se comparte con Google. Solucionar errores de instalación Antes de seguir las instrucciones que se indican a continuación, ten en cuenta lo siguiente: Solucionar errores habituales Desinstala tu versión de Google Earth Pro en Panel de control Desinstalar un programa. Nota: En algunas versiones de Windows, debes hacer clic en Panel de control Añadir o quitar programas. Para actualizar el programa a la última versión, utiliza el enlace de descarga de Google Earth Pro. Usar Earth con un software de protección o un cortafuegos Si tienes problemas para establecer conexión con Google Earth Pro y tu ordenador tiene instalado un software cortafuegos, es posible que se deban a que Google Earth Pro no puede acceder a Internet. Estos son algunos ejemplos de software cortafuegos: McAfee Personal Firewall Plus (también en McAfee Internet Security Suite) ZoneAlarm Norton Personal Firewall Para intentar solucionar los problemas con el cortafuegos, comprueba lo siguiente en las preferencias de tu software: googleearth.exe no está bloqueado (solo en Windows). Las aplicaciones que no son navegadores tienen acceso al puerto 80. Nota: Antes de instalar el software Google Earth Pro, Mac OS X te pedirá que escribas la contraseña de administrador. Esta información nunca se comparte con Google. Desinstalar Google Earth Pro Desinstalar Earth Pro de un PC Haz clic en Inicio Configuración Panel de control. Haz doble clic en Agregar o quitar programas. Busca Google Earth Pro y selecciónalo. Haz clic en Quitar Sí Finalizar. Haz clic en Inicio Configuración Panel de control. Haz doble clic en Desinstalar un programa. Encuentra Google Earth Pro y selecciónalo. Haz clic en Desinstalar. Desinstalar Earth Pro de un Mac Ve a la carpeta Aplicaciones y busca "Google Earth Pro". Haz clic con el botón derecho del ratón en el icono de Google Earth Pro y selecciona Trasladar a la papelera. Además, si quieres quitar todos los archivos de Google Earth Pro de tu Mac, sigue estos pasos: Accede al Finder. En la parte superior, haz clic en Ir. Mantén pulsada la tecla Alt y haz clic en Biblioteca. Ve a Caches Google Earth Pro y elimina todos los archivos. A continuación, ve a Biblioteca Application Support Google Earth Pro y elimina todos los archivos. Accede al Finder. Abre el icono del directorio de inicio etiquetado con tu ID de usuario. Ve a Biblioteca Caches Google Earth Pro y elimina todos los archivos. A continuación, ve a Biblioteca Application Support Google Earth Pro y elimina todos los archivos. Encontrarás el número de versión de Android, el nivel de actualización de seguridad y el nivel del sistema de Google Play de tu dispositivo en la app de Configuración. Cuando haya actualizaciones disponibles para tu dispositivo, recibirás notificaciones. También puedes buscarlas de forma manual. Cómo comprobar qué versión de Android tiene tu dispositivo Abre la app de Configuración del dispositivo. Presiona Acerca del teléfono o Acerca de la tablet Versión de Android. Busca la "Versión de Android", la "Actualización de seguridad de Android" y el "Número de compilación". Obtén las actualizaciones de Android más recientes disponibles para tu dispositivo Cuando recibas una notificación, ábrela y presiona la acción para actualizar. Si borriste la notificación o tu dispositivo estuvo sin conexión, haz lo siguiente: Abre la app de Configuración del dispositivo. Presiona Sistema Actualización de software. Verás el estado de la actualización. Sigue las instrucciones en pantalla. Nota: Si tienes un dispositivo Pixel, es posible que aparezca el mensaje "Actualizaciones de software" o "Actualización del sistema". Cómo solucionar un problema de actualización Importante: Es normal que tu dispositivo Android consuma más batería después de una actualización de software, ya que trabaja mucho para descargar, instalar y optimizar la actualización. Los dispositivos más antiguos no siempre pueden ejecutar versiones más nuevas de Android. No hay suficiente espacio disponible No se descargó una actualización Si una actualización comienza a descargarse pero no se completa, el dispositivo lo volverá a intentar automáticamente durante los próximos días. Recibirás una notificación cuando esto suceda. Ábrela y presiona la acción para actualizar. Actualiza la versión de Android para recibir actualizaciones de seguridad Para obtener la última actualización de seguridad, verifica que tengas la versión de Android más reciente que esté disponible para tu dispositivo. Cuando se activan las actualizaciones Los teléfonos Pixel y las Pixel Tablets instalan las actualizaciones de Android descargadas en segundo plano. Las actualizaciones instaladas se activarán la próxima vez que reinicies el dispositivo. Obtén más información sobre cómo reiniciar el dispositivo. Otros dispositivos Android Muchos teléfonos y tablets Android se reinician automáticamente mientras se instalan las actualizaciones descargadas. Estas se activarán cuando finalice la instalación. Cómo obtener actualizaciones de seguridad y del sistema de Google Play La mayoría de las actualizaciones del sistema y de los parches de seguridad se ejecutan automáticamente. Para consultar si hay actualizaciones disponibles, haz lo siguiente: Abre la app de Configuración de tu dispositivo. Presiona Seguridad y privacidad Sistema y actualizaciones. Para consultar si hay actualizaciones de seguridad disponibles, presiona Actualización de seguridad. Para consultar si hay actualizaciones del sistema de Google Play disponibles, presiona Actualización del sistema de Google Play. Sigue los pasos que aparecen en la pantalla. Nota: Si no encuentras una actualización disponible, prueba reiniciar el teléfono. Cuando recibirás actualizaciones de Android Recursos relacionados